



TOPCON SCANMASTER

GUIA PRÁTICO – INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO

Antes de instalar o **ScanMaster**, certifique-se de realizar os seguintes passos:

- Feche todos os programas que estiverem rodando em seu computador;
- Quando instalar o software no ambiente Windows, faça o login no mesmo como administrador;
- Não insira a chave USB na porta USB, instale antes o driver correspondente à chave.

1. Instalando o software ScanMaster

- Inicie o Windows;
- Insira o CD do ScanMaster no driver de CD-ROM de seu computador;
- Execute o arquivo "*Setup.exe*" do CD do ScanMaster;
- A instalação do programa iniciará. prossiga com a instalação seguindo as instruções da tela.

2. Ativando o ScanMaster

O ScanMaster iniciará em modo de visualização com funções restritas enquanto a chave de proteção USB ou o código de acesso não for reconhecido.

Para usar todas as funções do ScanMaster, o módulo GLS (v3) precisa estar ativado, para isso siga os passos abaixo:

- Insira a chave USB na porta de seu PC;
- Inicie o software ScanMaster;
- Assim que o software iniciar, a caixa de diálogo "Access Code" será mostrada;
- Clique em Add;
- Selecione o código de 16 dígitos referentes à chave USB no campo "Key";
- Insira o código "GLS(v3)" descrito no documento de ativação do software fornecido pelo fabricante e clique em OK;

Quando o ScanMaster é ativado corretamente, o campo GLS (v3) na caixa de diálogo "Access Code" é mostrado na cor verde.