



MAGNET CONSTRUCT

GUIA PRÁTICO – FERRAMENTA IMPLANTAR SUPERFÍCIE


1. Clique no logo do **MAGNET** no canto superior esquerdo da tela;




2. Clique em **Implantar**;




3. Clique em **Stake Surface**;




4. Defina se a implantação será realizada sobre a superfície criada ou importada (**Superfície**) ou se será realizada a implantação de uma cota definida (**AltOrt**);





5. Selecione a superfície criada em **Superfície Projecto**. Caso queira aplicar um offset na superfície ou cota a ser implantada, clique em **Offset Surface**;




6. Para iniciar a implantação da superfície, clique sobre o ícone destacado;



7. Clique no ícone  para realiza a medição do prisma e conforme a posição sobre a superfície, será indicado na tela se a posição atual comparada à superfície está acima (**Corte**), abaixo (**Aterro**) ou na mesma cota;



8. Para gravar o ponto locado, clique no botão ;

